

## MozillaThunderbird (モジラ・サンダーバード) での新規設定方法

Outlook や LiveMail での設定変更がうまくいかない場合、残念ながらメールソフトが何らかの理由で不調な場合があります。Mac をご利用の場合、Mac にもともと入っている Mail の調子が悪く、受信できない場合もあります。

その場合はこのサンダーバードを新規にインストールされ、ご利用になることをおすすめします。フリーソフトです。このソフトは Mac も Windows も操作は同じです。


<https://www.thunderbird.net/ja/>

ダウンロード、インストールに関してはサポートいたしません。

上記サンダーバードのページをご覧ください、操作してください。

**この説明書は12月2日8時以降に設定しご利用頂くことを想定し新サーバー設定で説明しています。**

以上の点を理解された上でご利用ください。



1. サンダーバードを起動すると「新しいメールアドレスを使いたい方」という画面が表示されますが「メールアドレスを設定する」をクリックし、上記の「既存メールアドレスのセットアップ画面」に名前、マリモイインターネットのアドレス、パスワードを入れて「続ける」をクリックしてください。そして「手動設定」をクリックしてください。

既存メールアカウントのセットアップ

あなたのお名前(N): marimo 受信者に表示される名前です

メールアドレス(E): haruhiko@marimo.or.jp 既存のメールアドレスです

パスワード(P): ●●●●●●●●●●  
 パスワードを記憶する(M)

	サーバーのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバー:	POP3 mail.marimo.or.jp	110	接続の保護なし	通常のパスワード認証
送信サーバー:	SMTP mail.marimo.or.jp	587	接続の保護なし	通常のパスワード認証

ユーザー名: 受信サーバー: haruhiko@marimo.or.jp 送信サーバー: haruhiko@marimo.or.jp

新しいメールアドレスを取得(G)... 詳細設定(A) 再テスト(T) 完了(F) キャンセル(A)

2. 上記のように受信サーバー、送信サーバーの設定を入れて、ポート番号・SSL・認証方式を選択してください。  
 ユーザー名は受信サーバーも送信サーバーもメールアドレスです。  
 入力後「完了」を押してください。

入力されたパスワードが間違っていなければ送受信できます。  
 パスワードが間違っていた場合はパスワードを尋ねてきますので、保存するにチェックを入れて改めてパスワードを入力してください。

既存メールアカウントのセットアップ

**警告!**

受信サーバー設定: mail.marimo.or.jp への接続は暗号化されません。  
 ▶ 技術的な詳細

送信サーバー設定: mail.marimo.or.jp への接続は暗号化されません。  
 ▶ 技術的な詳細

提供された設定を使用して Thunderbird であなたのメールを受信することができます。  
 ただし、これらの接続が不適当でないか、サーバーの管理者またはメールプロバイダーと  
 連絡をとってください。詳しい情報は Thunderbird FAQ をご覧ください。

接続する上での危険性を理解しました(U)

設定変更(S) 完了(F)

上記の画面が表示される場合がありますが、「接続する上での危険性を理解しました」を  
 チェックの上「完了」をクリックしてください。

以上、サンダーバードへの新規設定の説明を終わります。